
Mode d'emploi : Utilisation de la piratebox

La piratebox est un boîtier permettant de diffuser facilement et simplement des fichiers présents sur une clef USB avec les ipads des élèves par Wi-fi, sans utiliser une connexion internet.

I. Mettre un fichier sur la piratebox :

- connecter la clef USB directement sur votre ordinateur
- placer les fichiers à partager dans le dossier shared (il peut être utile de créer des dossiers par niveau et des sous dossiers par chapitre)



remarque : les fichiers compatibles ipad peuvent être des pdf, des images, des vidéos,...

II. récupération des fichiers par les élèves

- connecter la clef USB sur la piratebox et brancher la piratebox sur une prise secteur ou directement sur un ordinateur via un port USB
- attendre une petite minute que plusieurs voyants restent allumés



– sur l'ipad, aller dans le menu réglage puis wi-fi





– Choisir la piratebox (ici, gisbertbox)

remarque : sous ios7 (ipad2 mis à jour), lors de la connexion au wi-fi peut mal se faire. Pour remédier à ce problème, cliquer sur annuler en haut à droite, se reconnecter et annuler à nouveau puis choisir dans la fenêtre en bas connexion sans internet.

– ouvrir safari et taper dans la barre d'adresse, l'adresse correspondant à la piratebox (gisbertbox.lan)






– cliquer sur le lien **ici** afin d'accéder au contenu de la clef USB




1. Naviguez et télécharger les fichiers ici.
2. cliquez sur le bouton ci-dessous pour partager.



– naviguer dans les dossiers afin d'accéder au fichier souhaité



– cliquer sur le fichier afin qu il s'ouvre



– pour enregistrer le fichier sur l'ipad, clique une fois sur l'écran afin de faire apparaître le bouton « ouvrir dans » dans le coin supérieur droit



- cliquer sur ce bouton et choisir ibook, adobe reader ou note anytime : le fichier s'enregistre alors dans l'application choisie



- conseiller aux élèves de créer des dossiers dans ces applications pour organiser les différents fichiers selon les différentes matières et chapitres.